

Tracciati
Zonizzazione Territoriale

I dati afferenti alla suddivisione del territorio dell'Ente viene acquisita attraverso i seguenti tre tracciati:

- **Ripartizione territoriale:** è il tracciato che contiene la codifica delle ripartizioni territoriali dell'Ente;
- **Zone:** è il tracciato che contiene la suddivisione, e la codifica, in zone delle varie ripartizioni territoriali;
- **Relazioni civici-zone:** è il tracciato che mette in relazione i civici codificati dalla toponomastica con le zone di appartenenza.

L'acquisizione dei tracciati illustrati è prevista attraverso l'utilizzo di un file per tipo tracciato.

La fornitura prevede quindi la presenza di tre file distinti.

Ripartizione territoriale

<i>Nome Campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Da</i>		<i>A</i>	<i>Lunghezza</i>	<i>Formato</i>	<i>Note</i>
COD_ENTE	Codice Catastale dell'Ente		*	1	-	4	4	Testo	
COD_RIP	Codice identificativo della ripartizione	PK	*	5	-	14	10	Numerico	
DEN_RIP	Denominazione della ripartizione		*	15	-	44	30	Testo	
DAT_VAR	Data variazione			45	-	52	8	Numerico	Formato: yyyyymmdd. Default:'00000000'

<i>Zone</i>									
<i>Nome Campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Da</i>		<i>A</i>	<i>Lunghezza</i>	<i>Formato</i>	<i>Note</i>
COD_ENTE	Codice Catastale dell'Ente		*	1	-	4	4	Testo	
COD_ZONA	Codice identificativo della zona	PK	*	5	-	14	10	Numerico	
COD_RIP	Codice identificativo della ripartizione di appartenenza della zona		*	15	-	24	10	Numerico	Vedi tracciato Ripartizioni
DEN_ZONA	Denominazione della zona		*	25	-	74	50	Testo	
DAT_VAR	Data variazione			75	-	82	8	Numerico	Formato: yyyyymmdd. Default:'00000000'

Relazione civici-zone

<i>Nome Campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Da</i>		<i>A</i>	<i>Lunghezza</i>	<i>Formato</i>	<i>Note</i>
COD_ENTE	Codice Catastale dell'Ente		*	1	-	4	4	Testo	
COD_ZONA	Codice identificativo della zona	PK	*	5	-	14	10	Numerico	
COD_CIVICO	Codice identificativo del civico associato alla zona. In presenza di ACI questo sarà valorizzato con lo stadio del civico	PK	*	15	-	29	15	Numerico	
DAT_INI	Data di inizio validità della relazione		*	30	-	37	8	Numerico	
DAT_FIN	Data di fine validità della relazione		*	38	-	45	8	Numerico	Se la relazione è ancora in essere allora va impostata a '99991231'
DAT_VAR	Data variazione			46	-	53	8	Numerico	Formato: aaaammdd. Default:'00000000'